ZOE COMERCIO EXTERIOR VERSIÓN 5.00.40
12/AGOSTO /2015

RELACIÓN DE MODIFICACIONES

- **INTERFACE DE PEDIMENTOS/SALDOS DE IMPORTACION:** Se realizó cambio interno para considerar nuevas claves de pedimentos. (GENERAL)
-
- **INTERFACE DE PACKING-FACTURA PEDIMENTOS DE EXPORTACION:** Se realizó cambio interno para considerar nuevas claves de pedimentos. (GENERAL)
-

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ZOE

El programa de actualización del Sistema ZOE se encuentra en nuestro sitio Web, a continuación se proporcionan los datos de conexión y las instrucciones correspondientes para que puedan bajarlo:

- Acceder al Sitio Web por medio del link http://zoeitcustoms.com/soporte/?lang=es
- Seleccionar el botón “ACTUALIZAR”.



- Capturar la contraseña y presionar el botón “Enviar”.



NOTA: En caso de no contar con la contraseña favor de comunicarse con el Lic. Eric Reyes al correo ereyes@zoeitcustoms.com o a los teléfonos US 4082394487, MEX 664-6862900.

- Para descargar el paquete de actualización seleccione el link “Descargar actualización…”
- Para descargar el instructivo seleccione el link “Descargar instructivo…”

El programa de actualización del sistema ZOE consta de un grupo de archivos RAR llamados ***actual115***, entre ellos el principal es el que se llama ***actual115.eee***, este archivo en realidad es un ejecutable, por lo que al descargarlo deben renombrarlo como ***actual115.exe*** antes de iniciar con el proceso.

1.- Ejecute el archivo ACTUAL.EXE que es el programa de actualización.



2.- Seleccione la unidad de disco donde se encuentra instalado el sistema ZOE (A:\, C:\, F:\, H:\, ETC.).

3.- Presione el botón BUSCAR para que busque el o los directorios donde se encuentra instalado el sistema ZOE. Estos directorios se mostrarán enlistados en el recuadro que dice “Directorio de Programas”.



4.- Seleccione de la lista el directorio que se desea actualizar. El primer directorio encontrado se muestra por default.

5.- Seleccione el tipo de actualización COMPLETA.

6.- Para continuar con la actualización presione el botón SIGUIENTE >> para que se muestre la sig. ventana.



7.- Seleccione al tipo de administrador de base de datos que se está utilizando para el Sistema ZOE.

8.- Para continuar con la actualización presione el botón TERMINAR, para regresar a la pantalla anterior presione << ANTERIOR y para cancelar la actualización y salir del programa presione CANCELAR.



Después se muestra el siguiente mensaje para indicar que el proceso de actualización terminó con éxito.



CUANDO SE TENGA EL SISTEMA INSTALADO EN OTRAS MAQUINAS

1.- Básicamente el procedimiento es el mismo, solo que en lugar de seleccionar la actualización COMPLETA, seleccione PERSONALIZADA y no debe seleccionar ninguna de las empresas que se muestran en la ventana principal, para de esta forma evitar el volver a actualizar la base de datos y así el proceso de actualización sea más rápido. Se muestra la siguiente ventana.



2.- Seleccione al tipo de administrador de base de datos que se está utilizando para el Sistema ZOE.

3.- Para continuar con la actualización presione el botón SIGUIENTE >>, para regresar a la pantalla anterior presione << ANTERIOR y para cancelar la actualización y salir del programa presione CANCELAR.

4.- Si presiono SIGUIENTE >> debe mostrar la sig. Ventana.



5.- Quite todos los indicadores que se muestran a la derecha deje solo seleccionados los “Programas y Archivos del Sistema” de tal forma que la ventana quede de la sig. Manera. Esto es para que solo actualice los programas y no la base de datos.



6.- Para continuar con la actualización presione el botón TERMINAR, para regresar a la pantalla anterior presione << ANTERIOR y para cancelar la actualización y salir del programa presione CANCELAR.



Después se muestra el siguiente mensaje para indicar que el proceso de actualización terminó con éxito.